

20가지 업무기능 제공, 다우오피스 그룹웨어

(썬더버드) 메일 첨부 분리 가이드

다우오피스 운영팀



CHAPTER


01 (썬더버드) 메일 첨부 분리 가이드

- 01 메일 분류 폴더 생성 및 메일 분리
- 02 부가 기능 설치 및 설정
- 03 메일 첨부파일 분리



1) 메일 분류 폴더 생성 및 메일 분리 (1/2)


메일을 분류할 폴더를 추가 후 첨부파일이 있는 메일만 분리 합니다.





1) 메일 분류 폴더 생성 및 메일 분리 (2/2)


첨부파일이 포함된 메일을 추가한 폴더로 Drag & Drop 하여 이동합니다.





2) 부가 기능 설치 및 설정 (1/5)


"부가 기능" 메뉴로 이동해 "AttachementExtractor" 라는 Plugin을 설치 합니다.





2) 부가 기능 설치 및 설정 (2/5)

부가 기능 메뉴로 이동해 추가된 부가 기능 설정을 선택합니다.





2) 부가 기능 설치 및 설정 (3/5)


설정 페이지로 이동하여 [일반] 탭에서 첨부파일이 저장될 위치와 추출 후 첨부 파일 처리 내용을 설정합니다.





2) 부가 기능 설치 및 설정 (4/5)


[자동 추출] 탭으로 이동하여 "email 수령증 내 첨부 자동 추출" 옵션을 활성화 합니다.





2) 부가 기능 설치 및 설정 (5/5)


[고급] 탭에서 대기중인 추출 옵션을 설정합니다.





3) 메일 첨부파일 분리 (1/4)

첨부메일함의 오른쪽 버튼을 눌러 모든 첨부 추출 작업을 진행합니다.




① 작업PC의 메모리 스펙에 따라 첨부파일 분리에 영향을 받는 만큼 첨부파일 메일함을 여러 개로 분리하여 진행하는 것을 권고 드립니다.



3) 메일 첨부파일 분리 (2/4)


[부가기능] "Attachment Extractor" 설정에서 첨부파일 저장 위치를 확인 후 분리된 첨부파일을 확인합니다.





3) 메일 첨부파일 분리 (3/4)


첨부파일이 분리된 모든 이메일 메시지를 선택하여 다우오피스 계정에 추가한 폴더로 이동합니다.





3) 메일 첨부파일 분리 (4/4)

다우오피스에 로그인하여 구글 메일이 이동된 것을 확인합니다.







다우오피스 그룹웨어 고객케어라운지

https://care.daouoffice.co.kr