

새로운 일하는 방식, 올인원 그룹웨어 다우오피스

메일 용량 설정 가이드



TEAM

다우오피스 운영팀



메일 용량 설정 가이드

- 1) 계정 별 용량 추가 방법
- 2) 메일 그룹별 용량 추가 방법

1) 계정 별 용량 추가 방법 (1/2)

개인별 메일 용량 증설을 위해 등록된 계정 정보를 조회합니다.



관리자 권한이
필요한 페이지입니다.

Description

- 1 [조직 관리 > 멤버통합관리] 클릭
- 2 계정 목록의 메일쿼터 항목에서 메일 사용량 체크 후 특정 사용자 [계정 이름] 클릭

※ 다음장에 계속

조직 관리
멤버통합관리 ☆

- 현재 멤버 수 : 530 명 (정상 530명 / 메일 휴면 0명) 중지된 멤버 1명
- 추가 가능한 멤버 수 : 9470 명
- 총 할당 계정 용량 : 무제한

+ 멤버 생성 🔍 직위 변경 ✕ 멤버 삭제 비밀번호 초기화 📄 내려받기/일괄등록

이름	직위	직급	사용자 그룹	이메일	메일쿼터	자료실쿼터	메
코코				coco@terracotech.co.kr	0.0Byte / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
코코	사원		정규	test0382@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
하이하이				hihi@terracotech.co.kr	0.0Byte / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
허웅선	책임연구원		정규	test0069@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
허진혁	사원		정규	test0148@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
허철민	차장		정규	test0014@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
호이호이				hoihoi@terracotech.co.kr	0.0Byte / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
홍길동				hgd@terracotech.co.kr	35.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
홍서연	대리		정규	test0116@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa
홍성원	주임연구원		정규	test0063@terracotech.co.kr	10.0KB / 1.0GB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	defa



관리자 권한이
필요한 페이지입니다.

1) 계정 별 용량 추가 방법 (2/2)

개인별 메일 용량 증설을 위해 등록된 계정 정보를 조회합니다.

Description

- 1 계정 상세 화면 하단으로 이동
- 2 메일 그룹 개별 설정의 메일함 추가 용량 정보 수정
- 3 하단의 [저장] 클릭

Site Admin
다우기술

조직 관리 / 멤버통합관리
멤버통합관리 > 계정 상세

※ 사진은 자동으로 150x150 사이즈로

*이름 (한글)

*비밀번호

직위

부서 - 직책

직급

사용자 그룹

계정 상태 정상 비정상

인식번호(사번/학번)

언어

해외 로그인 차단 사용 비사용

*메일그룹

메일그룹 개별설정

메일 저장소 경로

메일함 추가 용량

용량 초과 경고발송 사용 사용안함 그룹 설정에 따름 (사용)

용량 초과시 조치 반송 시지정 그룹 설정에 따름 (반송)

자르실 추가 용량 (기본제공 50MB)

자동 전달 모드 사용 사용안함 그룹 설정에 따름 (사용)

보내는 메일 원본 남겨두기 서버에 메일 원본 삭제하기 적용하지 않음

보내는 메일 주소 추가 사용 사용안함 그룹 설정에 따름 (사용)

보내는 사람 이름

이메일

보내는 메일 주소 표시

송신제한 사용 사용안함 그룹 설정에 따름 (사용안함)

일일 송신 개수 제한 사용 사용안함 그룹 설정에 따름 (사용안함)

메일 서비스 Web-Mail POP IMAP SMTP AUTH

저장

화면 하단으로 이동

2) 메일 그룹별 용량 추가 방법

메일 그룹 정책을 변경하여 메일 용량을 증설합니다.



관리자 권한이
필요한 페이지입니다.

Description

- 1 [메뉴 관리] 메뉴 클릭
- 2 [메일 > 메일 그룹] 메뉴 클릭
- 3 메일 용량 항목에 메일 그룹별 증설하고자 하는 메일 용량을 숫자로 입력한 후 [적용] 클릭

Site Admin
다우기술

메뉴 관리 / 메일
메일 그룹 ☆

메일그룹 별로 용량과 서비스 옵션, 메일함 유효기간 등을 지정할 수 있습니다.
이용자는 특정 그룹 하나에만 속할 수 있으며, 그룹에 속하지 않은 사용자에게는 기본 설정값이 적용됩니다.

새 메일 그룹 메일그룹 삭제

메일그룹명 ^	계정 수	메일 용량	자료실 용량
default	663	1024 MB 적용	50 MB 적용
테스트메일그룹	1	1024 MB 적용	50 MB 적용

메일 및 자료실 용량은 개인별로 할당

Thank you