

새로운 일하는 방식, 올인원 그룹웨어 다우오피스

아웃룩의 IMAP 계정 설정 방법

TEAM
다우오피스 운영팀



아웃룩의 IMAP 계정 설정 방법

- 1) IMAP과 POP의 차이점
- 2) 아웃룩 IMAP 설정 방법

1) IMAP과 POP의 차이점

다우오피스에서는 IMAP과 POP 프로토콜을 모두 제공합니다.

POP (비동기화)

- 메일 서버에서 아웃룩 등으로 메일을 가져올 수 있는 프로토콜입니다.
- 아웃룩의 설정에 따라 원본이 삭제될 수 있습니다. 이 경우, 아웃룩에서만 메일을 확인할 수 있으며, 메일 서버에서는 메일을 삭제됩니다.
예) 아웃룩에서 메일 확인 후, 다우오피스 웹메일에서는 메일 조회 불가

IMAP (서버와 동기화 방식)

- 웹메일과 아웃룩의 메일함 및 메일의 상태를 유지할 수 있습니다.
예를 들어 웹메일에서 메일함을 추가하거나 메일의 상태를 변경하면 아웃룩에서도 동일하게 확인할 수 있습니다.

구분	POP	IMAP
방식	- 메일 서버에서 클라이언트(아웃룩 등)로 메일을 가져오는 방식 - 아웃룩 등 설정에 따라 서버에서는 메일이 삭제될 수 있음 예) 아웃룩에서 메일을 가져오면 웹메일에서는 삭제됨	- 메일 서버와 메일 클라이언트의 메일 동기화방식 예) 웹메일에서 메일함을 추가하면 아웃룩에서 확인 가능
메일함	메일 서버에서 '받은메일함' 만 가져올 수 있음	폴더 동기화
메일처리	비동기화	서버와 동기화
여러 위치에서 사용	△ (클라이언트(아웃룩 등)에서 원본 메일을 삭제 옵션을 사용하는 경우, 웹메일, 휴대폰 등 다른 메일 클라이언트에서 메일 확인 불가)	○ (여러 개의 클라이언트에서 동기화하여 사용 가능)



2) 아웃룩 IMAP 설정 방법 (1/4)

아웃룩에 다우오피스 계정을 추가합니다.

The screenshot illustrates the first four steps of adding a new account in Outlook:

- Step 1:** Click the **[+계정 추가]** button in the **계정 정보** (Account Information) pane.
- Step 2:** In the **계정 추가** (Add Account) dialog, select **수동 설정 또는 추가 서버 유형(M)** (Manual setup or additional server types).
- Step 3:** Click the **다음(N) >** button in the **계정 추가** dialog.
- Step 4:** In the **서비스 선택** (Service Selection) dialog, select **POP 또는 IMAP(P)** (POP or IMAP).

Additional visible text in the interface includes:

- 계정 정보** (Account Information): julyeon12@daou.co.kr, IMAP/SMTP.
- 계정 및 소셜 네트워크 설정** (Account and social network settings): 이 계정에 대한 설정을 변경하거나 다른 연결을 추가로 설정합니다. 소셜 네트워크에 연결합니다.
- 자서암 정리** (Mailbox cleanup): 지운 편지함을 비우고 항목을 보관하여 자서함 크기를 관리합니다.
- 규칙 및 알림** (Rules and notifications): 규칙 및 알림을 사용하여 받는 전자 메일 메시지를 구성하고 항목이 추가, 변경 또는 제거되었을 때 업데이트를 받습니다.

Description

- 1 [+계정 추가] 버튼 클릭
- 2 [수동 설정 또는 추가 서버 유형] 선택
- 3 [다음] 버튼 클릭
- 4 [POP 또는 IMAP] 선택
- 5 [다음] 버튼 클릭 (다음장 계속)



2) 아웃룩 IMAP 설정 방법 (2/4)

계정 추가 화면에서 사용자 정보를 입력합니다.

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y): 김다우

전자 메일 주소(E): kimsawon@study.com

서버 정보

계정 유형(A): IMAP

받는 메일 서버(I): sample.daouoffice.com

보내는 메일 서버(SMTP)(O): outbound.daouoffice.co

로그온 정보

사용자 이름(U): kimsawon@study.com

암호(P): *****

☒ 암호 저장(R)

☐ SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

MEMO

사용자이름: 이름 입력
전자메일주소: 아이디@도메인 입력

계정 유형 IMAP 선택
받는 메일 서버: 다우오피스 개별 접속 주소 입력
보내는 메일 서버: outbound.daouoffice.com 입력

사용자이름: 아이디@도메인 입력
암호: 비밀번호 입력

Description

- 1 이름과 메일주소 입력
- 2 IMAP선택 후 받는 메일 서버에는 다우오피스 개별 접속 주소를 입력하고, 보내는 메일 서버에는 'outbound.daouoffice.com' 입력
- 3 사용자 이름에 메일주소 입력하고 암호 입력
- 4 [기타설정] 버튼 클릭 (다음장 계속)



2) 아웃룩 IMAP 설정 방법 (3/4)

보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요를 체크합니다.

Description



- 1 [보내는 메일 서버] 탭 클릭
- 2 [보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요] 체크
- 3 [고급] 탭 클릭
- 4 [서버 포트 번호] 확인
- 5 [확인] 버튼 클릭
- 6 [다음] 버튼 클릭

The screenshot shows the Outlook IMAP setup wizard with three windows. The first window, '인터넷 전자 메일 설정', has the '보내는 메일 서버' tab selected, and the '보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)' checkbox is checked. The second window, '인터넷 전자 메일 설정', has the '고급' tab selected, showing the '보내는 메일 서버(SMTP)(O): 25' and '서버 포트 번호' field. A yellow note box says 'MEMO <포트번호참고> IMAP:(자동) 143/(SSL) 993 SMTP:(자동) 25/(SSL) 465'. The third window, '계정 추가', shows the 'POP 및 IMAP 계정 설정' screen with the '다음(N) >' button highlighted. Red dashed boxes and numbered arrows indicate the steps: 1. Click '보내는 메일 서버' tab, 2. Check '보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)', 3. Click '고급' tab, 4. Confirm '서버 포트 번호', 5. Click '확인' button, 6. Click '다음(N) >' button.



2) 아웃룩 IMAP 설정 방법 (4/4)

계정 설정 테스트를 마치고 IMAP 설정을 완료합니다.



Description

- 1 계정 설정 테스트가 완료되면 [닫기] 버튼 클릭
- 2 [마침] 버튼 클릭

Thank you