

업무가 빨라지는 그룹웨어, 다우오피스

모바일 아웃룩 앱 IMAP 설정 가이드

TEAM
다우오피스 운영팀





01 모바일 아웃룩 앱 IMAP 설정 가이드

- 1) 안드로이드 폰 설정 방법
- 2) 아이폰 설정 방법



1) 안드로이드 폰 설정 방법(1/2)

안드로이드 폰에서 아웃룩 앱을 실행시켜 IMAP계정을 추가합니다.






Description

- 1 [시작하기] 터치
- 2 다우오피스 메일주소 입력
- 3 [계속] 터치
- 4 다우오피스 [암호]와 [표시이름] 입력
- 5 고급 설정 사용 [활성화] 터치

1) 안드로이드 폰 설정 방법(2/2)

안드로이드 폰에서 아웃룩 앱을 실행시켜 IMAP계정을 추가합니다.



아웃룩 모바일 앱 설정 가이드입니다.




Description

- 1 [IMAP 호스트 이름]에 다우오피스 접속 주소 입력
Ex)____.daouoffice.com
- 2 [IMAP 암호]에 다우오피스 비밀번호 입력
- 3 [SMTP 호스트 이름]에 'outbound.daouoffice.com' 입력
- 4 [SMTP 암호]에 다우오피스 비밀번호 입력
- 5 [V] 터치
- 6 다른 계정 추가 여부 선택 후 완료



2) 아이폰 설정 방법 (1/2)

아이폰에서 아웃룩 앱을 실행시켜 IMAP계정을 추가합니다.





Description

- 1 [메일 주소] 입력 후 [계정 추가] 터치
- 2 다우오피스 [암호]와 [표시이름] 입력
- 3 고급 설정 사용 [활성화] 터치
- 4 [IMAP 호스트 이름]에 다우오피스 접속 주소 입력
Ex)_____daouoffice.com
- 5 [IMAP 암호]에 다우오피스 비밀번호 입력



2) 아이폰 설정 방법 (2/2)

아이폰에서 아웃룩 앱을 실행시켜 IMAP계정을 추가합니다.



Description

- ① [SMTP 호스트 이름]에 'outbound.daouoffice.com' 입력
- ② [SMTP 암호]에 다우오피스 비밀번호 입력
- ③ [로그인] 터치
- ④ 다른 계정 추가 여부 선택
- ⑤ 알림 설정 후 완료

Thank you