다우오피스 운영팀



20가지 업무기능 제공, 다우오피스 그룹웨어





04 관리자 OTP 외부 메일 변경 방법

03 모바일 OTP 등록 방법

02 메일 OTP 등록 방법

01 관리자 계정 OTP 인증 등록

CHAPTER 이 관리자 OTP 설정 가이드

👉 다우오피스 그룹웨어

1) 관리자 계정 OTP 인증 등록 (1/4)

관리자 페이지에서 로그인 후, [다우오피스 OTP 등록]을 통해 OTP 최초 등록을 진행합니다.

STEP1 | 아이디/패스워드 입력

다우오피스 Admin	하다우오피스 I Admin
계정 비밀번호 - 계정 저장	다우오피스 OTP 인증 다우오피스 OTP 등록 ? OTP 인증코드를 입력해주세요. 확인
관리자 페이지에서 아이디/패스워드를 입력하여 로그인합니다.	OTP 기능 최초 이용 시 <mark>[다우오피스 OTP 등록]</mark> 을 클릭하여, OTP 최초 등록을 진행합니다.

STEP2 | 다우오피스 OTP 등록 클릭



1) 관리자 계정 OTP 인증 등록 (2/4)

휴대전화의 교체 or 분실 시 OTP 인증 초기화 링크 발송을 위해 외부 메일 등록 및 인증을 진행합니다.

STEP3 | 외부 메일 입력

다우오피스 OTP 등록		다우오피스 OTP 등록
휴대전화 교체/분실 및 앱을 삭제했을 경우 등록된 OTP 인증을 초기화 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		휴대전화 교체/분실 및 앱을 삭제했을 경우 등록된 OTP 인증을 초기화 이크를 발송할 메일주소를 등록합니다. 다오피스 메일 주소가 아닌 개인 이메일 주소를 등록해주세요. 외부메일 kindaou@test.co.kr 이주 메일이 발송되었습니다. 미일 확인 후 OTP 인증코드를 입력하셔야 인증이 완료됩니다. 04:45 인증하기
다우오피스 메일이 아닌 외부 [메일(개인메일)을 입력	후 [메일 발송]을 클릭합니다

1) 관리자 계정 OTP 인증 등록 (3/4)

수신된 인증코드를 입력하여 외부 메일 등록을 완료합니다.

STEP4 | 메일로 발송된 인증코드 확인

?	[다우오피스] 다우오피스: 265093 ▷ 발은편지함×	2	다우오피스 OTP 등록
	메일 인증코드 265093 생성임시:2021-12-01 15:28:39		휴대전화 교체/분실 및 앱을 삭제했을 경우 등록된 OTP 인증을 초기화 링크를 발송할 메일주소를 등록합니다.
	 ▲ 답장 ➡ 전달 		다우오피스 메일 주소가 아닌 개인 이메일 주소를 등록해주, 인증코드 메일이 오지 않았다면 외부메일 kimdaou@test.co.kr 재발송
,			인증 메일이 발송되었습니다. 메일 화의 후 om 이즐글 F를 의견하네야 이즐이 있르되니다.
	외부 메일로 수신된 인증코드를 확인합니다.		배골 확진 후 이후 전공고드를 접력하셔야 전공이 관묘됩니다. 265093 02:00 인증하기 인증 완료 시 화면 265093 인증완료 인증하기
	외부 메일에서 확인한 인증코드를 입력 후, [인증하기] 버튼을 클릭하면 인증이 완료됩니다. 인증이 완료되면, [다음] 을 클릭합니다.		2 다음

STEP5 | 인증코드 입력 후, 인증하기 클릭

외부 메일 등록이 완료되면, 향후 관리자 페이지 로그인에 사용할 OTP 인증방식(메일/모바일)을 선택할 수 있습니다.

	1	[
다우오피스 OTP 등록		다우오피:	스 OTP 등록
휴대전화 교체/분실 및 앱을 삭제했을 경우 등록된 OTP 인증을 초기화 링크를 발송할 메일주소를 등록합니다. 다우오피스 메일 주소가 아닌 개인 이메일 주소를 등록해주세요. 외부메일 kimdaou@test.co.kr 재발송	$\mathbf{\mathbf{S}}$	이메일 등록이 완료되었습니다. 향후 관리자 페이지 로그인에 사용	·될 OTP 인증 방식을 선택해주세요
인증 메일이 발송되었습니다. 메일 확인 후 OTP 인증코드를 입력하셔야 인증이 완료됩니다. 265093 인증완료 인증하기		모바일 OTP 다우오피스 모바일앱을 통해 OTP 인증을 수행	메일 OTP 등록하신 외부 메일로 OTP 번호를 발송
다음		다음	

CTED4 | 이즈바시 서태

01 관리자 OTP 설정 가이드

1) 관리자 계정 OTP 인증 등록 (4/4)

외부메일 등록 완료 후, 관리자 페이지 로그인 시 사용할 OTP 인증방식을 선택합니다.





메일 OTP 등록 방법은 다음과 같습니다.





화면에 생성된 OTP 인증코드를 다우오피스 **모바일 앱 로그인 시 생성된 인증창에 입력**하여 모바일 OTP 기기등록을 진행합니다.



2) 모바일 OTP 등록 방법 (2/3)

모바일 OTP 등록 방법은 다음과 같습니다.



2) 모바일 OTP 등록 방법 (3/3)

모바일 OTP 등록 방법은 다음과 같습니다.

STEP4 | 모바일 앱 인증 완료



PC 화면에 뜨는 OTP 인증코드를 다우오피스 모바일 앱 〉 OTP 인증 에 입력하여 모바일 OTP 기기 등록을 완료합니다.

관리자 OTP 외부메일 변경이 필요한 경우 사용자 페이지에서 우측 상단 톱니바퀴-환경설정을 누른 후, 기본정보에서 OTP 인증 받을 [외부 메일]을 변경해줍니다.



STEP1 | 다우오피스 프로필-[기본정보] 클릭

01 관리자 OTP 설정 가이드

관리자 OTP를 인증할 외부 메일 변경 방법은 다음과 같습니다.

STEP2 | 변경할 외부 메일 입력 후 저장





STEP3|변경한 외부 메일에서 **인증 메일을 수신**하신 후, <mark>[인증하기]</mark>를 클릭합니다. STEP4|OTP **외부메일 변경 완료** 후, 변경하신 메일로 OTP 코드를 확인하실 수 있습니다.



STEP3 | 외부 메일 인증 메일 확인

관리자 OTP를 인증할 외부 메일 변경 방법은 다음과 같습니다.

4) 관리자 OTP 외부 메일 변경 방법 (2/2)









Thank you.

다우오피스 그룹웨어 고객케어라운지

Copyright DAOU TECHNOLOGY INC. All right reserved.